


Met dit formulier worden de gegevens opgenomen om een Triple SIM router systeem op de juiste wijzen te kunnen configureren. U wordt verzocht de gegevens in te vullen in de tabel zoals die te vinden is op de achterzijde van dit formulier. U wordt verzocht het ingevulde formulier te sturen naar de Triple Audio BV:

Per email: [Edwin.van.der.plank@tripleaudio.nl](mailto:Edwin.van.der.plank@tripleaudio.nl)

Per fax: +31-30 221 13 00



- Dit netwerk diagram geeft de componenten in een Triple SIM router systeem weer en bestaat uit een of meerdere Triple SIM routers die op een locatie of in een voertuig zijn geplaatst en een Triple SIM router Concentrator.
- Beide netwerk componenten worden bij Triple Audio op klant specificatie voorgeconfigureerd, hierbij zijn gegevens nodig voor zowel de 3SIM router als de 3SIM router Concentrator. De nummers in het diagram corresponderen met de kolom in de tabel gemarkeerd met 'Ref'.

Onderstaande tabel geldt als voorbeeld voor de configuratie van 3SIM routers, het verzoek is uw gegevens op dezelfde wijze naar ons toe te sturen:

Ref	Omschrijving	3SIM router 3	3SIM router 4	3SIM router 5
4	3SIM router netwerk [xxx.xxx.xxx.xxx/yy]	10.10.10.0/28	10.10.10.16/28	
	3SIM router IP adres [xxx.xxx.xxx.xxx]	10.10.10.1	10.10.10.17	
	3SIM vast IP adres bereik [xxx.xxx.xxx.xxx-yyy.yyy.yyy.yyy]	10.10.10.2- 10.10.10.8	10.10.10.18- 10.10.10.24	
	3SIM DHCP adres pool bereik [xxx.xxx.xxx.xxx-yyy.yyy.yyy.yyy]	10.10.10.9- 10.10.10.14	10.10.10.25- 10.10.10.30	

Ref	Omschrijving	Concentrator	3SIM router 1	3SIM router 2	3SIM router 2	3SIM router 4	3SIM router 5
1	Concentrator WAN IP adres [xxx.xxx.xxx.xxx]						
2	Concentrator LAN IP adres [xxx.xxx.xxx.xxx]						
	Concentrator DHCP server enabled/disabled						
	Indien DHCP enabled: DHCP adres pool [xxx.xxx.xxx.xxx-yyy.yyy.yyy.yyy]						
3	(optioneel) IP adres DNS server intern netwerk [xxx.xxx.xxx.xxx]						
4	3SIM router netwerk [xxx.xxx.xxx.xxx/yy]						
	3SIM router IP adres [xxx.xxx.xxx.xxx]						
	3SIM vast IP adres bereik [xxx.xxx.xxx.xxx-yyy.yyy.yyy.yyy]						
	3SIM DHCP adres pool bereik [xxx.xxx.xxx.xxx-yyy.yyy.yyy.yyy]						

Ref: Configuratie gegevens opname formulier Defiant Triple SIM router.docx